

Verwendungshinweise für Lumin'Or - FibreUp!**BITTE GELE NICHT RÜHREN \* BITTE GELE NICHT RÜHREN \* BITTE GELE NICHT RÜHREN**

1. Die Nagelhaut sorgfältig mit Hilfe eines Pro Pushers entfernen, evt. abschneiden.
2. Den Nagel mit einem Buffer mattieren.
3. Die Nagelplatte mit einem Desinfektionsmittel abwischen
4. Nail Prep zum Dehydrieren auftragen.
5. Tragen Sie nun eine sehr dünne Schicht LayUp! Grundiergel mit einem Pinsel auf den Naturnagel auf. Achten Sie darauf, dass Sie das Gel "einmassieren" und härten es 90 Sek. in der UV Lampe..  
Inhibitionsfilm NICHT abnehmen.
6. Tragen Sie nun eine Portion FibreUp! auf den Naturnagel auf, achten Sie darauf, dass Sie nicht zu dicht an den seitlichen Nagelwall und an die Nagelhaut kommen. In diesem Arbeitsschritt brauchen Sie noch keine C-Kurve zu beachten. Es geht ausschließlich um die Stabilisierung des Naturnagels. 120 Sek. in der UV-Lampe aushärten.
7. Nun mit dem Pinsel eine Portion Aufbaugel (BuidUp! Oder FillUp!) auf die Übergangsstelle Nail Tip / Nagelplatte geben. Von dieser Portion aus "schwimmend" modellieren, d.h. der Pinsel bleibt im Gel und schiebt von hier nach hinten, nach vorn und in Richtung der Seiten, so daß eine schöne Form mit schöner Wölbung und C-Kurve entsteht. Darauf achten, daß kein Gel in die Nagelränder appliziert wird. Lumin'Or Aufbaugele sind mittel- oder hochviskos und haben einen sogenannten Tixotropie Effekt, d.h. sie bleiben nach dem Modellieren so stehen wie Sie modelliert haben, ohne zu zerlaufen, die Oberflächenspannung kann aber durch schnelle kleine Pinselbewegungen in der Materialoberfläche gesenkt, bzw. die Oberflächenfließfähigkeit dadurch erhöht werden. 120 Sek. in der UV Lampe härten.
8. Die klebrige Oberfläche mit Gel Cleaner abwischen.
9. Mit Trapezfeile blau (180 Grit) in die perfekte Form feilen. Feilstaub mit Manikürbürstchen entfernen.
10. Wenn gewünscht, können nun Effektgele (GlowUp!, GlitterUp!, GlimmerUp! SheerUp!) oder Verzierungen mit Farbgele (ColorUp!) aufgebracht werden. In der UV Lampe 90-180 Sek. (90 Sek für Effektgele, 120 Sek. für helle Farben, 180 Sek. für dunkle Farbgele) härten.
11. Eine gleichmäßig satte Schicht GlazeUp! auftragen um den Nagel zu versiegeln. 120-180 Sek. in der UV-Lampe härten. Klebeschicht mit Gel Cleaner abwischen.
12. Einen Tropfen Nagelöl in Nagelbett und -platte massieren.

**! Bitte verwenden Sie keine zusätzlichen Primer oder Bonder. Die säurefreien Lumin'Or Gele haben ein integriertes multifunktionelles Haftsystem über Wasserstoffbrückenbindung, das hierdurch beeinträchtigt werden könnte.**

**! Bitte verwenden Sie, wenn Sie mit hochviskosem Gel modellieren, LayUp! unbedingt als Grundierschicht, da dies eine optimale Haftung gewährleistet**

**! Bitte versiegeln Sie grundsätzlich mit GLazeUp! Damit erhalten Sie optimalen Glanz und Schutz.**

**! Bitte härten Sie immer mit einer 4-Röhren UV Lampe mit Phillips Röhren aus**